


# 安达发

## 安达发APP简介

随时掌控企业运营

## 老板管理工厂的神器、免费好用的手机端工具



# 目录

1. 简介
2. 运营报表
3. 消息、联系人
4. 我的

# 安达发APP简介

1. 可以查看各类报表、工厂运营大数据智能分析、工厂健康指数体检，可同步主流数据库。
2. 支持单人、多人聊天。通过手机网络可以发送语音、图片、小视频和文字。

# 内 控

# 安达发APP内控界面



## 要点

- 提升评分
- 管理报表与数据

# 安达发APP设备报表界面

1.62K/s 4G 89% 16:56

← 设备

- 每月设备状态占比
- 每天设备停机原因占比
- 设备清单
- 每周设备停机原因占比
- 每月设备停机原因占比
- 每天设备停机损失金额
- 每周设备停机损失金额
- 每月设备停机损失金额
- 设备每小时产量
- 设备每天产量
- 设备每月产量

已禁止你查看的报表

- 设备当前状态

38.36K/s 4G 88% 16:56

← 每月设备停机原因占比

### 每月设备停机原因占比

更新时间：2017-10-11 15:14:37

年月	停机原因	占比
201701	异常停机	80%
	正常	80%
201702	空闲	80%
	异常停机	80%

1.30K/s 4G 81% 17:44


← 设备当前状态汇总比率

### 设备当前状态汇总比率

更新时间：2017-10-09 15:34:59

状态	数量	比率
忙碌	20	
空闲中	10	

# 安达发APP生产报表界面



# 安达发APP销售报表界面

4.74K/s 4G 87% 17:00

销售

- 销售订单状态查询
- 每天销售接单金额
- 每周销售接单金额
- 每月销售接单金额
- 每天销售出货金额
- 每周销售出货金额
- 每月销售出货金额
- 每天销售应收款
- 每周销售应收款
- 每月销售应收款
- 每天销售订单交期达成率
- 每周销售订单交期达成率
- 每月销售订单交期达成率

33.26K/s 4G 87% 17:01

每天销售出货金额大客户占比

更新时间：2017-10-10 10:54:35

年月日	客户名称	销售出货金额 (万元)	占比
2017-10-09	客户1	30	50%
	客户2	50	50%
2017-10-10	客户1	30	60%
	客户2		


1.73K/s 4G 83% 17:28

每周销售接单金额




更新时间：2017-10-10 09:23:14

年周	接单金额 (万元)
201730	60
201731	40



# 安达发APP采购报表界面





# 安达发APP财务报表界面



# 安达发APP人员报表界面



# 安达发APP品质、项目、库存报表界面



# 功能



## 要点

- 设备清单
- 扫描设备
- 报修记录
- 模具清单
- 扫描模具
- 项目
- 任务
- 下载二维码

# 项目



## 要点

- 添加项目
- 胜利完成
- 半途终止
- 编辑、删除
- 添加任务

# 任务



## 要点

- 添加项目
- 胜利完成
- 半途终止
- 编辑、删除

# 任务




## 要点

- 汇报进度
- 删除进度

# 消息

# 消息



## 要点


- 添加朋友
- 发起群聊
- 发送文字、图片、小视频、语音



## 要点

- 查找聊天记录
- 清空聊天记录
- 添加到通讯录
- 加入黑名单


# 联系人



## 要点

- 查看群
- 标签分类

# 联系人



## 要点

- 邀请好友入群
- 删除群成员
- 删除好友

# 我的



## 要点

- 编辑个人资料
- 添加管理员/用户

# PC端数据同步器

# 数据同步器简介

1. 安达发数据同步器是一款异构数据库之间数据同步的工具，目前支持的数据库有：SqlServer、Oracle、PostgreSql、MySql 。同时可兼容任何ERP与管理软件。
2. 通过此同步器，将数据以报表、图表的形式同步到安达发APP上，随时随地掌握企业运营。
3. 也能通过此同步器，将安达发APP上处理的数据同步到企业管理系统中。

# 数据同步器使用帮助



## 要点

- 下载安装数据同步器
- <http://cdn.56008.com/jingjiyunliansyn.zip>

# 数据同步器使用帮助



## 要点

- 数据同步之前先在APP获取到“用户ID”、“企业ID”、“密钥”。

# 数据同步器使用帮助

京极云联一厂通同步器

运行与日志 接口配置 京极账号 来源连接 关于 帮助

用户ID \*\*\*\*\*

企业ID \*\*\*\*\*

密钥 \*\*\*\*\*


联系方式(电话、邮件) 0769-88888888

测试认证并保存 注册

## 要点

- 把在APP获取到的“用户ID”、“企业ID”、“密钥”，信息填入，点击“测试认证并保存”。


# 数据同步器使用帮助



## 要点

- 建立数据来源连接

# 数据同步器使用帮助



## 要点

- 打开【来源连接】页，点击“增加”，填入软件信息与数据库的连接信息后按“确认”。如需同步多个数据库数据，可继续增加数据库连接。

# 数据同步器使用帮助

京极云联一厂通同步器

运行与日志 接口配置 京极账号 来源连接 关于 帮助


启用	接口	来源连接	销售定价(元)	执行周期(分钟)	上次执行结果	下次执行倒计时
<input checked="" type="checkbox"/>	b004每周设备计划与实际负荷曲线图	aaa test 1.0 MySQL 127.0.0.1 3306 abc	2	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	b010每周设备状态占比曲线图	安达发 AX 10.0 PostgreSQL demo.andafa.com 5...	1.1	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	b011每月设备状态占比曲线图	安达发 AX 10.0 PostgreSQL demo.andafa.com 5...	0	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	b013每周设备停机原因占比曲线图	安达发 AX 10.0 PostgreSQL demo.andafa.com 5...	0	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	b015每天设备停机损失金额曲线图	安达发 AX 10.0 PostgreSQL demo.andafa.com 5...	0	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	b017每月设备停机损失金额曲线图	aaa test 1.0 MySQL 127.0.0.1 3306 abc		1		
<input checked="" type="checkbox"/>	c002每天生产订单计划与实际完工数量曲线图	用友 u8 9.0 SqlServer localhost 1433 ax_kj_...		1		
<input checked="" type="checkbox"/>	c004每月生产订单计划与实际完工数量曲线图	安达发 AX 10.0 PostgreSQL demo.andafa.com 5...		1		
<input checked="" type="checkbox"/>	e002每天采购收货金额曲线图	用友 u8 9.0 SqlServer localhost 1433 ax_kj_...		1		
<input checked="" type="checkbox"/>	e016每月采购退货金额曲线图	安达发 AX 10.0 PostgreSQL demo.andafa.com 5...		1		
<input checked="" type="checkbox"/>	e019每月供应商总数量曲线图	aaa test 1.0 MySQL 127.0.0.1 3306 abc	0	1		
<input checked="" type="checkbox"/>	e022每月采购收货金额大供应商占比	用友 u8 9.0 SqlServer localhost 1433 ax_kj_...		1		
<input checked="" type="checkbox"/>	sb设备基本资料	安达发 AX 10.0 PostgreSQL demo.andafa.com 5...	5	1		

通过模板批量添加 增加 修改 删除

## 要点

- 接口配置


# 数据同步器使用帮助



## 要点

- 设定接口配置有两种方式：
- (1) 单个增加，在【接口配置】页点击“增加”。

# 数据同步器使用帮助



## 要点

- 设定“启用”、“接口”、“来源连接”、“Sql语句”等信息。
- 点击“帮助”按钮，可查询接口的相关帮助，点击“获取”可获取预设的帮助Sql语句。
- 设定SQL语句后，可通过点击“预览数据”来预览语句查询的数据。

# 数据同步器使用帮助

通过模板批量添加

搜索

选中	软件信息	接口	执行周期(分钟)	联系方式	销售定价(元)
<input checked="" type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b001设备当前状态	1	LJ	0
<input type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b001设备当前状态	1		0
<input type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b001设备当前状态	1		0
<input type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b002设备当前状态汇总比率	1	LJ	0
<input type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b002设备当前状态汇总比率	1		0
<input type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b012每天设备停机原因占比	1		0
<input type="checkbox"/>	安达发 AX 10.0	b013每周设备停机原因占比曲线图	1	0769-88888888	0
<input type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b013每周设备停机原因占比	1		0
<input type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b014每月设备停机原因占比	1		0
<input type="checkbox"/>	安达发 AX 10.0	b015每天设备停机损失金额曲线图	1	0769-88888888	0
<input type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b018设备每小时产里	1	LJ	0
<input type="checkbox"/>	andafa AX 10.0	b018设备每小时产里	1		0

指定数据库连接

软件信息  
andafa AX 10.0

接口  
b001设备当前状态

执行周期(分钟)  
1

Sql语句  

```
select
a.wkc_id as pk,
coalesce(c.workshop_no,'一车间') as cj,
coalesce(c.wkc_typel,'设备') as lx,
c.wkc_no as sb_bh,
c.wkc_name as sb_mc,
b.da_act_status_desc as zt,
b.da_act_rmk20 as bjs,
b.da_act_rmk30 as qjs
```

联系方式  
LJ

销售定价(元)  
0

## 要点

- 设定接口配置有两种方式：
- (2) 通过模板批量增加。
- 在【接口配置】页点击“通过模板批量增加”，在表格里选中要同步的接口并指定数据库连接，点击“确定”。
- 被选中的接口会增加至【接口配置】页的表格上（接口表格上已存在该接口除外）。若要将获取到的接口修改，可点击“修改”按钮进行修改。

# 数据同步器使用帮助

京极云联—厂通同步器

运行与日志 接口配置 京极账号 来源连接 关于 帮助

启用	接口	来源连接	销售定价(元)	执行周期(分钟)	上次执行结果	下次执行倒计时
<input type="checkbox"/>	b001设备当前状态	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	1	失败	
<input type="checkbox"/>	b002设备当前状态汇总比率	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	1	失败	
<input checked="" type="checkbox"/>	b015每天设备停机损失金额曲线图	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	1	失败	36秒
<input checked="" type="checkbox"/>	b018设备每小时产里	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	1	失败	38秒
<input checked="" type="checkbox"/>	b019设备每天产里	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	5	失败	4分40秒
<input checked="" type="checkbox"/>	b020设备每月产里	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	5	失败	4分42秒
<input checked="" type="checkbox"/>	c001生产订单状态查询	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	1	失败	44秒
<input checked="" type="checkbox"/>	c002每天生产订单计划与实际完工数量曲线图	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	1	失败	46秒
<input checked="" type="checkbox"/>	e025采购需求	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	1	失败	48秒
<input type="checkbox"/>	sb设备基本资料	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhost 5432 axdb	0	1	失败	

通过模板批量添加 增加 修改 删除

## 要点

- 运行接口
- 如需运行的接口，先确保接口已设定“启用”。

# 数据同步器使用帮助



京极云联一厂通同步器

运行与日志 接口配置 京极账号 来源连接 关于 帮助

▶ 运行 | 停止 | 运行中

日志 详细描述

结果	时间	接口	描述	来源连接
成功	2018-04-27 09:35:18	b018设备每小时产里	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:35:13	b015每天设备停机损失金额	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:35:09	b002设备当前状态汇总比率	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:35:06	b001设备当前状态	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:34:22	b019设备每天产里	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:34:14	b018设备每小时产里	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:34:09	b015每天设备停机损失金额	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:34:05	b002设备当前状态汇总比率	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:34:02	b001设备当前状态	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
失败	2018-04-27 09:33:11	b018设备每小时产里	Failed to establish a connection t...	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:33:06	b015每天设备停机损失金额	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
成功	2018-04-27 09:33:02	b002设备当前状态汇总比率	同步成功	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...
失败	2018-04-27 09:32:59	b001设备当前状态	Failed to establish a connection t...	andafa AX 10.0 PostgreSQL localhos...

## 要点

- 在【运行与日志】页点击“运行”。显示同步成功的报表即可在APP报表功能里查看到。

# 数据同步器使用帮助

The image displays three screenshots of a mobile application interface for data synchronization.

**Left Screenshot: 管理报表与数据 (Management Reports and Data)**  
This screen shows a dashboard with various management icons: 设备 (Equipment), 生产 (Production), 品质 (Quality), 库存 (Inventory), 销售 (Sales), 采购 (Procurement), 财务 (Finance), 人员 (Personnel), 项目 (Projects), and 申请开发新报表 (Apply for new reports).

**Middle Screenshot: 设备 (Equipment)**  
This screen shows a list of device-related reports with checkboxes for selection:

- 设备清单 (Equipment List) [checked]
- 设备当前状态 (Current Device Status) [checked]
- 设备当前状态汇总比率 (Summary Ratio of Current Device Status) [unchecked]
- 每天设备计划与实际负荷 (Daily Device Plan and Actual Load) [unchecked]
- 每周设备计划与实际负荷 (Weekly Device Plan and Actual Load) [unchecked]
- 每月设备计划与实际负荷 (Monthly Device Plan and Actual Load) [unchecked]
- 每天设备稼动率 (Daily Device Utilization Rate) [unchecked]
- 每周设备稼动率 (Weekly Device Utilization Rate) [unchecked]
- 每月设备稼动率 (Monthly Device Utilization Rate) [unchecked]
- 每天设备状态占比 (Daily Device Status Proportion) [unchecked]
- 每周设备状态占比 (Weekly Device Status Proportion) [unchecked]
- 每月设备状态占比 (Monthly Device Status Proportion) [unchecked]

**Right Screenshot: 工厂健康指数 (Factory Health Index)**  
This screen shows a gauge for the Factory Health Index with a value of 70, labeled as '较好' (Good). A '提升评分' (Improve Score) button is present. Below the gauge is a '管理报表与数据' (Management Reports and Data) button. The bottom section shows the '设备当前状态' (Current Device Status) with an update time of 2017-10-09 15:23:12.

编号	名称	状态
002	注塑机	正常
s005	大师傅大师傅	正常
001	得到v	正常

## 东莞市安达发网络信息技术有限公司

广东省东莞市莞城区旗峰路162号中侨大厦B座20楼

0769-2202 0566, 2202 0568

[www.andafa.com](http://www.andafa.com)

[www.56008.com](http://www.56008.com)

联系人：淡贤锋

手机：186 8866 1178

E-Mail: [frank@andafa.com](mailto:frank@andafa.com)